


1. Acceder a la aplicación MBO Manager.
2. Introducir el "Nombre de usuario" y "Contraseña" en la pantalla de inicio de sesión.
3. Presionar "OK".



4. Seleccionar "Restaurar" en la ventana principal.



5. Escoger el grupo de copias de "Máquina Virtual" para su restauración.



Grupo Copia VMware VM

Propietario:

Último Respaldo: martes, 26 de septiembre de 2023 13:57

6. Seleccionar el origen de restauración: "local".

Seleccione el origen de la restauración



NOTA:

Si la restauración granular está habilitada, se mostrará la ventana "Elija un modo de restauración".

Restauración con o sin Run Direct y de disco virtual individual: seleccionar "Restaurar máquinas virtuales".

Restauración con Granular Restore: seleccionar "Restaurar archivos individuales dentro de la máquina virtual".

7. Confirmar si se desea montar automáticamente todos los discos virtuales. Desmarcar la opción "Montar discos virtuales automáticamente" si solo se necesita restaurar algunos discos específicos.

8. Presionar "Mostrar opciones avanzadas".

Elija un modo de restauración

Modo de restauración

Restaurar máquinas virtuales

Restaurar archivos individuales dentro de la máquina virtual (Restauración granular)

Modo de restauración

Restaurar máquinas virtuales

Restaurar archivos individuales dentro de la máquina virtual (Restauración granular)

Montar discos virtuales automáticamente.

Mostrar opciones avanzadas

Anterior


Siguiente

Cancelar

Ayuda

Por defecto: configuración adecuada para máquinas virtuales en unidades “locales”, “extraíbles” o en “red”. Tiempo de espera predeterminado: “15 segundos”.

Ilimitado: configuración adecuada para máquinas virtuales grandes o con alto incremental.




9. Si es la primera vez que realiza una Restauración Granular, aparecerá una ventana emergente. Presionar “Instalar” para confirmar el montaje del disco virtual.




10. Marcar la casilla “Mostrar trabajos de copia de seguridad fuera de retención” para visualizar trabajos de backup existentes y eliminados.

Seleccione su Máquinas Virtuales a ser r...



11. Presionar “Sí” para ver todas las copias de seguridad.



12. Seleccionar las "Máquinas Virtuales" para su restauración y presionar "Siguiente".



13. Elegir la ubicación de restauración:

Ubicación Original: restaurar en la ubicación actual.

Ubicación Alternativa: seleccionar una nueva ubicación.

Seleccionar donde Máquinas Virtuales s...




14. Presionar "Restaurar".



Restaurar



15. Acceder al servidor "VMware ESXi" para ver el listado de "Máquinas Virtuales" restauradas.



16. Iniciar la "Máquina Virtual" y verificar su funcionamiento a través de la consola para confirmar que no hay problemas de acceso.

